○Plamo Linux の GPT/UEFI 対応について(2015/10/16)

Plamo Linux 6.0 では, grub を UEFI 対応版にして GPT HDD からも起動できるようにしました. しかしながら, インストーラが対応できていないため, GPT HDD に grub をインストールするには多少の手作業が必要となります. この文書はそのための手順を紹介します。

- GPT HDD の設定

Plamo 6.0 のインストーラに入っている fdisk/cfdisk は GPT 対応版なので, HDD を GPT 化するのは簡単です。cfdisk からパーティション・テーブルが存在しない 新しい HDD を使おうとすると, どの形式のパーティションを使うかを尋ねられる ので, "gpt"を指定します。



(図1)

GPT HDD から起動するには、マザーボードの BIOS が UEFI に対応している必要が あります。UEFI BIOS は、GPT HDD に EFI System Partition(ESP)と言う特別な パーティションがあるかを確認し、そのパーティション上にあるブートローダを呼び出して OS を起動します。そのため、起動用の GPT HDD には ESP を作成しておく必要があります。ESP は通常、HDD の最初に、数百 MB 程度のパーティションとして作成します。

		サイズ:80 ラベル:gpt、ディス	GiB, 8589934592 パイ ク識別子: F87207EF	ト,16777216 セク -857E-162A-8028-93	夕 41D7F64523	
	デバイス	開始位置	最後から	セクタ	サイズ タイプ	
>>	/deu/sda1	2048	411647	409600	200M Linux ファイルシス	デム
	空き領域	411648	16777215	16365566	2.86	
6						
,	パーティション UUID: 3E ペーティションタイプ: Li	1A3804-3005-4881-A128-60 mux ファイルシステム(0)	0410E0BB1D9 FC63DAF-8483-4772-8	E79-3D69D8477DE4)		
	1 削除	〕[終了][タイプ 」	ヘルプ 1 [書き込み 】 [スクリプト出:	ர ு

(図2)

ESP には専用の「EFI シ ステム」という専用の パーティション ID が割り 当てられているので, パーティション・タイプ を「EFI システム」に変 更します。

パーティションタイプを選択 ―
EFI システム
MBR パーティション形式
Intel Fast Flash
BIOS 記動
SONY 記動パーティション
Lenouo 起動パーティション
PowerPC PReP boot
ONIE boot
ONIE config
Microsoft 予約領域
Microsoft 基本データ
Hicrosoft LDH メタデータ
Hicrosoft LDM データ
Hindows リカバリ環境
IBM 第田パットル FS
Microsoft 記憶拡てペーフ
HP_IIY South A
Linux 27 o 7
Linux ファイルシステム
Linux サーバデータ
Linux root (x86)
Linux root (ARM)
Linux root (x86-64)
Linux root (ARM-64)
Linux 子約領域
Linux t - b
Linux BAID
Linux 扩展起動
Linux LUM
FreeBSD データ
FreeRSD
FreeBSD 7 17 70
FreeBSD 11FS
FreeBSD 7FS
FreeBSD 2FS
Annia HES (HES)
Apple UFS
Apple BAID
Annia BAID + 7 3 4 V
Apple 記動
Annle SKL
Annle TU 11 7 18 11
Ample ファストレージ
*

(図3)

HDD の残りの部分には、従来同様、スワップパーティションやインストールする ためのパーティションを作成しておきます。

		ディスク:	/deu/sda		
	サイン	🕆: 8 GiB, 8589934592	2 パイト, 16777216 セ	カカ	
	ラベル: gpt,	ディスク識別子: F872	07EF-857E-462A-8028-	9341D7F64523	
وہ تر اور اور	PR 1/2 41 PP	用 4本 小小 左	1- 22 - 25	11 / 11	. موت تر . بر
アハイス	開始位置	取扱がら	219	サイス	217
/deu/sda1	2048	411647	409600	200M	EFI システム
/deu/sda2	411648	1460223	1048576	512M	Linux スワップ
Esbezuek (1460224	16777182	15316959	7 36	Linux ファイルシステム



(図4)

同様の作業は fdisk でもできるものの,パーティション・タイプを変更する際のリ ストが流れ去ってしまったりするので,作業には cfdisk をお勧めします。なお, 上記手順で作成したパーティション・テーブルは,実際に「書き込み」処理を行う までは HDD に書き込まれません。fdisk/cfdisk を終了する前に「書き込み」処理 を行うことをお忘れなく。

この新しく作った ESP は, FAT32 形式でフォーマットする必要があるものの, Plamo 6.0 のインストーラには ESP をフォーマットする機能は加えていないので, 上記手順を終えた後,あるいはもう少し手順を進めてパッケージをインストールしている間の待ち時間にでも,ALT+F2 でコンソール画面を切り変えてログインし、 ESPとして作成したパーティションを mkfs.fat -F32 /dev/XXXX でフォーマットしておきます。この作業を忘れると,後述する UEFI 対応版の grub のインストールに失敗するのでご注意ください。なお,フォーマットし忘れて grub のインストールに失敗しても,インストールを終えてから,ESPをフォーマットして,chroot /mnt; grubconfig をやれば大丈夫なのでご心配なく。



(図5)

なお,上記手順は新しい HDD を GPT bootable にする場合の話で,Windows がイ ンストール済みの HDD に dual boot 環境を作る場合など,既に HDD 上に ESP パー ティションが存在する場合は,Linux からもそのパーティションを利用できるので 新たに ESP を作ったりフォーマットする必要はありません。 - Plamo Linux のインストール

fdisk/cfdisk でGPT HDD 上に ESP を作れば,残りのインストール作業は従来同様の手順です。「swap パーティションの作成」「インストール先の指定」「パッケケージの選択」等,進めていってください。選択したパッケージをインストールする時は待ち時間があるので,その間に上記 ESP のフォーマット作業をするのもいいでしょう。

- UEFI版 grub のインストール

選択したパッケージのインストールが終わればシステムの設定段階に移ります。 GPT HDD から起動する場合はブートローダに「grub」を選択します(lilo は GPT HDD に対応していません)。

grubのインストール用ツールgrubconfigは、HDD上にESPを見つけると、その パーティションを /boot/efiにマウントした上で必要なディレクトリを作成し、 /boot/efi/grub/ に必要なファイルをインストールした上で、EFI 用ブートローダ 本体 (grubx64.efi)を /boot/efi/EFI/grub/grubx64.efi に、設定ファイル を/boot/efi/grub/grub.cfg に作成します。加えて、マザーボードの UEFI BIOS の 実装によっては /EFI/grub/grubx64.efi を読まないことがあるので、bootx64.efi が存在しなければ、grubx64.efi を UEFI BIOS が参照するデフォルトのブートロー ダ/EFI/BOOT/bootx64.efi にコピーします。

- UEFI BIOS からの起動 OS の選択

UEFI版 grub は,正しくインストールされるとマザーボードの UEFI BIOS のメモリ に自らを登録し,起動順序も最初に設定します。Plamo Linux しか使用しない場合 はそれで構わないものの,Windows と dual boot したい環境の場合,起動対象の OS を選択する必要があり,そのためには UEFI BIOS の機能を利用します。

WIndows と Plamo Linux がそれぞれ独立の HDD に住み分けている場合、 Windows の HDD から起動すれば Windows が、Plamo の HDD から起動すれば Plamo Linux が起動することになります。実際のやり方は UEFI BIOS(=マザーボー ド)によって異なるものの、以下では VirtualBox を使った例を紹介します。 VirtualBox の場合、「設定」→「システム」の「拡張設定」で EFI モードを チェックしておくと、EFI BIOS が起動します。電源投入直後に DEL キーを押すと、 この UEFI BIOS のメニュー画面になります。

Continue Select Language • <u>Boot Manager</u> • Device Manager • Boot Maintenance Manager	<english></english>	This selection will take you to the Boot Manager
†↓=Move Highlight <en< td=""><td>ter>=Select Entry</td><td></td></en<>	ter>=Select Entry	

(図6)

この画面で"Boot Manager"を選択すると, 起動可能な HDD が 2 つ表示され(EFI Hard Drive と EFI Hard Drive 1), それぞれの HDD にインストールした OS を起動 することができます。

	Boot Manager	
Boot Option Menu EFI Hard Drive EFI Hard Drive 1 EFI Internal Shell ↑ and ↓ to change opti ESC to exit	ion, ENTER to select an og	Device Path : PciRoot(0x0)/Pci(0xD,0 x0)/Sata(0x0,0x0,0x0)
†↓=Move Highlight	<enter>=Select Entry</enter>	Esc=Exit

(図7)

なお、VirtualBox の場合、SATA0 と SATA1 に接続した機器しか UEFI BIOS は起動 対象として認識しないようです。DVD イメージを使ってインストールした場合な ど、3 つ以上の機器を接続しなければならない場合は、起動する必要がある機器を SATA0 と SATA1 に接続するようにしてください。

一方、1 つの HDD 上の異なるパーティションに Windows と Plamo Linux をインス トールした場合は, EFI Internal Shell から起動する必要があります。EFI Internal Shell を起動すると, UEFI BIOS 上に実装されたシェルが起動し, 認識している HDD(FSO:)やそのパーティション(BLK1:等)を一覧表示されるので, 起動したい ブートローダ(FSO:\EFI\grub\grubx64.efi)を指定します。入力時には Tab キーで 補完が効きます。

Mapping table FS0: Alias(s):HD16a0a2::BLK2: PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (2,GPT,92745D5D-BB78-447 5-9250-1E939B67ED1D,0x96800,0x31800) BLK0: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) BLK7: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x1,0x0,0x0) BLK1: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (1,GPT,AF27439A-7E43-4F3 B-B60B-5C2CB23F5EBF, 0x800, 0x96000) BLK3: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (3,GPT,0CDD8C63-9F9F-423 8-BD70-8BA35E1D7D24,0xC8000,0x40000) BLK4: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (4,GPT,0D55A93C-983F-4DA 6-8F80-3A4E4FBB90F3,0x108000,0x1800000) BLK5: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (5,GPT,ACF9A629-E0D8-43D 1-BD0E-F57E53D0EAA1,0x1908000,0x1800000) BLK6: Alias(s): PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (6,GPT,791C235E-1F5B-440 5-982C-8024F9843234,0x3108000,0xF7FDF) Press ESC in 2 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue. 2.0 BLK1: >> FS0: \EFI\grub\grubx64.efi_

(図8)

Windows8の場合,FSO:\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi がブートローダに なっているようです。なお、デフォルトではFSO:\EFI\Boot\bootx64.efi が 読まれるので,grubx64.efiをbootx64.efi にコピーしておけば Plamo Linux が優先して起動します。この作業は Plamo Linux を起動後、ESPをマウントして

mount /dev/sda1 /boot/efi/
mv /boot/efi/EFI/BOOT/{bootx64.efi,win8.efi}
cp /boot/efi/EFI/grub/grubx64.efi /boot/efi/EFI/BOOT/bootx64.efi

のように行います。

今回の例は、画面キャプチャのしやすさから VirtualBox の EFI BIOS を利用しまし たが、VirtualBox の EFI BIOS の機能は最小限の実装になっていてご覧の通り使い 勝手は悪いです。しかし、実際のマザーボードに搭載された UEFI BIOS は、メー カーによって実装は異なるものの、この例よりはずっと使い易いように改良されて おり、GUI なメニュー形式で一つの HDD 上の複数のブートローダを選択できるよ うになっていたりするので、UEFI BIOS の画面も恐れる必要はありません。 例えば、手元の ASUS 製のマザーボード(B85M-E)だと、UEFI BIOS が認識してい る各種ブートローダは以下のように表示され、これらの中から起動したいブート ローダを選ぶことができます。

/ISLIS UEFI BIOS Utility - Advanced M	ode 卫 退出
┌── ★ お気に入り ☷ メイン 🔩 Ai Tweaker ⊑	🗃 詳細 🚅 モニタ 🕛 起動 🚘 ツール
 記動オプション 記動オプション 記動オプション 記動オプション ご CD/DVD ROM ドライブのBBSの優先順位 ♪ ハードドライブのBBSの優先順位 	Windows Bo UEFI: JetF P1: TOSHIB P2: HL-DT
起動デバイス選択 ▶ P2: HL-DT-ST DVDRAM GH24NSBD ▶ Windows Boot Manager (P1: TOSHIBA DT01ACA300) ▶ grub (P1: TOSHIBA DT01ACA300) ▶ P1: TOSHIBA DT01ACA300 (2861588MB) ▶ JetFlashTranscend 4GB (3830MB) ▶ UEFI: JetFlashTranscend 4GB (3830MB)	Quick Note Last Modified ++: タブの移動 ++: タブの移動 Enter: 決定/選択 +/-: 値の変更 F1: 操作ヘルプを表示 F2: 前回の設定値を読み込む F3: ショートカット F4: お気に入り/ショートカットに追加 F5: すべての設定を既定値に戻す F10: 設定を保存し終了 ESC: 戻る/終了 F12: 画面キャプチャーを保存 F12: 画面キャプチャーを保存
Version 2.10.1208. Capyrig	cht (C) 2014 American Megatrends, Inc.

最初に表示されているのが DVD ドライブ、その次が Windows8 のブートローダー、 grub が Plamo Linux のブートローダーで、P1:TOSHIBA DT01ACA300 と表示さ れているのが HDD 全体で、これを指定すると\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI が起動さ れます。

その次に見えている JetFlash は USB メモリで、UEFI ブータブルになっているの で MBR 形式("JetFlash")と UEFI 形式("UEFI: JetFlash")の 2 種が選択できるよう になっています。MBR 形式を選べば USB メモリの先頭にある MBR が呼び出され、 UEFI 形式を選べばルートパーティションの\EFI\BOOT ディレクトリにある BOOTX64.EFI が呼び出されます